


Umstellung des Posteingangsservers unter Windows 10


1) Öffnen der Systemsteuerung

Unter Windows 10 gibt es unten links in der Taskleiste das Symbol zur Textsuche. Dort tippen sie „Systemsteuerung“ ein, und klicken auf das oben angezeigte Suchergebnis.




Bei Windows7 oder anderen Versionen von Windows öffnen sie über das Startmenü die Systemsteuerung. Sollte die Ansicht der Systemsteuerung rechts oben auf „Kategorie“ gestellt sein, so schalten die um auf „Große Symbole“. Suchen sie sich nun das Symbol „Mail“ oder „E-Mail“, und klicken sie darauf.

2) Mail-Setup – Outlook



Wählen sie hier nun „E-Mail-Konten. Sie erhalten nun eine Liste der eingerichteten Mailkonten.

3) Kontoeinstellungen



Hier doppelklicken sie auf das zu verändernde Mailkonto.

4) Konto ändern

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: mustermann@lxcluster.at

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: mail.lxcluster.at
Postausgangsserver (SMTP): mail.lxcluster.at

Anmeldeinformationen
Benutzername: mustermann@lxcluster.at
Kennwort: *****
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 1 Monat


Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Ändern sie bitte dort wo der rote Pfeil hinzeigt, unabhängig welchen Kontotyp (IMAP oder POP3) sie verwenden, den Posteingangsserver auf **imap1.lxcluster.at**.

Dann gehen sie auf „Weitere Einstellungen“.

5) Weitere Einstellungen



Nehmen sie hier folgende Einstellungen vor:

- Für Posteingangsserver (IMAP): Verschlüsselung SSL oder StartTLS. Die vom System vorgeschlagenen Serveranschlussnummer (Port) belassen.
- Für Posteingangsserver (POP3): Verschlüsselung SSL oder StartTLS. Die vom System vorgeschlagenen Serveranschlussnummer (Port) belassen.
- Für Postausgangsserver (SMTP): Serveranschlussnummer (Port) muss auf 587 gestellt werden!
Als verschlüsselter Verbindungstyp kann man „automatisch“ oder StartTLS bzw. TLS auswählen.

Danach auf „OK“ klicken. Sie gelangen dann wieder auf das vorherige Fenster „Konto ändern“ zurück.

Im Normalfall ist hier immer die Option „Kontoeinstellungen durch Klicken auf „Weiter“ automatisch testen“ aktiviert. Wenn sie nun auf „Weiter“ klicken, wird eine Verbindung zum Posteingangsserver aufgebaut. War der Test erfolgreich erscheint ein grüner Hacken. Danach wird eine Testnachricht versucht zu senden. Ist auch dieser Test erfolgreich, so erscheint auch hier ein grüner Hacken. Klicken sie anschließend auf „Schließen“ und danach auf „Fertig stellen“.

Damit sind sie notwendigen Änderungen erfolgreich abgeschlossen.